

GUÍA DE MANEJO DE LA LÍNEA BRAILLE UTILIZADA JUNTO CON EL PROGRAMA “TINTA Y PUNTO”.

Software interactivo para el aprendizaje de la lectoescritura



DOCUMENTO ELABORADO PARA LA INVESTIGACIÓN
“Utilización de las tic por parte del alumnado con discapacidad visual como elemento de inclusión en el apoyo al aprendizaje de la lectoescritura”.

INSTRUCCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE LÍNEA BRAILLE DE TINTA Y PUNTO.

En este pequeño documento se reflejan las acciones que debemos desarrollar para que las actividades que se deben realizar con la línea braille tengan un funcionamiento lo más correcto posible.

Al comenzar cada actividad, cuando se abre, debemos hacer clic con el ratón en cualquier parte de la actividad, procurando que el lugar donde hacemos clic con el ratón no sea un área activa.

Para un mejor funcionamiento de las actividades, y evitar que aparezcan caracteres extraños en la línea braille es necesario realizar las acciones en el Jaws, que a continuación se detallan:

1. Abrir el Jaws 10, y en el menú **Archivo** seleccionar la opción **Braille**, como se muestra en la **figura 1**.



Figura 1. Seleccionar braille del menú opciones.

Se nos abrirá la siguiente ventana:




Figura 2. Seleccionar Opciones avanzadas

2. Pinchamos en el botón **opciones avanzadas**, y nos aparece la ventana de la **Figura 3**, en la cual debemos seleccionar, en la lista desplegable **Modo Braille**, la opción **Estructurado**.




Figura 3: Seleccionar mensajes emergentes

Una vez seleccionado el modo estructurado, hacemos clic en el botón **Definir modo estructurado**, se nos abrirá la ventana de la **Figura 4**

En esta ventana eliminaremos las abreviaturas de los controles **Botón** y **Cuadro de Edición**, para ello haremos lo siguiente:

Primero hacemos clic en el control en la columna de la izquierda, y luego pulsamos el botón **Modificar abreviatura braille**, en este momento se nos resaltará la abreviatura del control en la columna de la derecha. Se borra la abreviatura pulsando la tecla **Suprimir** y luego se pulsa **Enter**.

Cuando hayamos eliminado las abreviaturas de los controles Botón y Cuadro de Edición, pulsamos el botón Aceptar y abandonamos esta ventana.

Por último vamos pulsando el botón Aceptar de cada ventana hasta cerrarlas todas y quedarnos sólo con la ventana principal de Jaws.




Figura 4. Seleccionar Modificar abreviatura braille

Nota final: Todas estas acciones para eliminar las abreviaturas de los controles, sólo es necesario realizarlas una vez, ya que quedarán guardadas en la configuración de Jaws.